

ストレーパーマ

デジタルパーマ

クリープパーマ

パーマ

カラー

トリートメント

ペプラ or ファイドシーZero1



1 前処理

パネル毎に泡状で塗布を推奨
※1パネル、ダメージ部分を中心に1~1.5プッシュ
（フォーマーポンプ
（使用時の目安量です）

使用混合比率

《ダメージ》
50cc : 水 50cc
《ハイダメージ》
原液

思った以上に結果が出ない時の施術ポイント

塗布前のタオルドライはいつも以上にしっかりと
※ハイダメージ毛の場合はハードドライ後に塗布!

スライス幅は3~4cm幅で!

コーミングは表裏しっかりと

握りこみは感触が変わるまで行う
（目安：5回位）



ファイドシーパワープロテクトO2



2 前処理

▼ダメージ部分に薄く塗布

▼ストレート1剤塗布

▼パーマ1剤塗布

▼パーマ1剤塗布
ワインディング

▼パーマ1剤塗布
ワインディング

▼カラー剤塗布

▼1剤ブレンリンス

▼1剤ブレンリンス
テストカール

▼中間水洗
テストカール

▼中間水洗
テストカール

ペプラ or ファイドシーZero1



1 中間処理

パネル毎に泡状で塗布を推奨
※1パネル、ダメージ部分を中心に1~1.5プッシュ
（フォーマーポンプ
（使用時の目安量です）

使用混合比率

《ダメージ》
50cc : 水 50cc
《ハイダメージ》
原液

ストレートパーマ

▶1剤ブレンリンス後、塗布

ホット系パーマ

▶1剤ブレンリンス後、塗布

パーマ

▶中間水洗後、ロットの上から塗布
（2~3分放置）

カラー

▶カラーチェック後、薬剤の上から塗布後コーミング
（毛髪が柔らかくなったらOK）
（2~3分放置）

ファイドシーパワープロテクトO2



2 中間処理

▼ダメージ部分に薄く塗布

▼クーリング
ホット系
機器にて加温
ワインディング

▼クリープ処理

ファイドシーK&R



▼表面保護
20倍希釈

▼中間酸リンス
10倍希釈

▼中間酸リンス
10倍希釈

▼中間酸リンス
10倍希釈

▼乳化处理
10倍希釈

▼ストレート2剤塗布

▼ブローアイロン処理

▼パーマ2剤塗布

▼パーマ2剤塗布

▼パーマ2剤塗布

ファイドシーヘマカタ



1 後処理

▼頭皮・毛髪にまんべんなく塗布し、
全体的にコーミングして3~5分放置後、チェンジリンス

▼ブレンリンス

▼ブレンリンス
ロットオフ

▼ブレンリンス
ロットオフ

▼ブレンリンス
ロットオフ

▼シャンプー



ファイドシーリバイブZero3 <アドバンス>



2 後処理

▼中間から毛先に適量を塗布し、全体的にコーミングして3~5分放置後、

トリートメント

▼塗布後5~10分
加温し、お流し

グリーデイエッセンスやテモイエッセンスウルなど、アウトバストリートメントで仕上げ

